



INSTRUCTIVO LAVADO QUIRURGICO AREA OPERATORIA

<p>ELABORO:</p> <p>_____ LAURA GONZALES Dueño de proceso- Quirurgico</p>	<p>REVISADO Y APROBADO :</p> <p>_____ GLORIA MESA Subgerente Cientifica</p>
---	--



INSTRUCTIVO LAVADO QUIRURGICO AREA OPERATORIA

CIE-IN-006

PAGINA:

1

VERSION No: 1

LAVADO QUIRURGICO AREA OPERATORIA

DEFINICION

Es el lavado que se realiza del area operatoria al paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente utilizando técnicas asépticas, justo antes de la operación y luego de haberle administrado la anestesia y estar en la posición adecuada.

Esta actividad es realizada en el quirófano por la enfermera o auxiliar de enfermería.

OBJETIVO

Evitar que aquellos microorganismos residentes, que en condiciones normales son inocuos en el huésped, lleguen a contaminar la herida quirúrgica.

VENTAJAS

- Disminuir las infecciones intraoperatorias
- Preparación adecuada de la piel
- Seguridad

INDICACIONES

Paciente que va a hacer intervenido quirúrgicamente.



INSTRUCTIVO LAVADO QUIRURGICO AREA OPERATORIA

CIE-IN-006

PAGINA:

1

VERSION No: 1

MATERIALES Y EQUIPO

- Equipo de lavado
- Guantes estériles
- Gasas estériles
- Isodine espuma
- Isodine solución en spray
- Otros materiales como sonda foley, cistoflos, jeringa con ssn al 0,9%, xilocaina en jalea y prestobarba e n caso de ser necesaria su utilización.

PRECAUCIONES

- Indagar sobre posibles reacciones alérgicas a soluciones antisépticas.
- No se debe permitir la colección de soluciones debajo del paciente ya que puede causar irritaciones o quemaduras.
- Descartar gasa y compresas sin dejarlas en el piso ya que podrían causar confusiones en el recuento de gasa y compresas.
- No utilizar soluciones a base de alcohol sobre las membranas mucosas o alrededor de ellas en pacientes pediátricos ya que pueden causar quemaduras.
- Utilizar un cepillo para el lavado de manos y pies si estos se encuentran sucios, ya que la sola aplicación de la solución antiséptica por encima de la suciedad no producirá la asepsia.
- No apresurarse aunque el cirujano se encuentre aguardando las últimas etapas de la preparación, es nuestra responsabilidad completar la preparación en forma exhaustiva.



INSTRUCTIVO LAVADO QUIRURGICO AREA OPERATORIA

CIE-IN-006

PAGINA:

1

VERSION No: 1

PROCEDIMIENTO

1. Exponga el lugar a lavar.
2. Ajuste las lamparas cielitica.
3. Verifique el rasurado.
4. Realizarse lavado quirúrgico de manos.
5. Secarse las manos y colocarse los guantes estériles.
6. Tomar una gasa estéril con isodine espuma y comenzar desde el lugar de la incisión con movimientos circulares y continuar hasta alcanzar el límite de la preparación, descartar la gasa usada y tomar una nueva con isodine espuma realizando nuevamente el lavado con movimientos circulares.
7. Secar el area del lugar de la incisión con una compresa o gasa esteril, ya sea de la misma forma en que realizo el lavado o de barrido desde el centro a la periferia.
8. Aplicar isodine solución en spray en el area seca o tomar una gasa con isodine solución y barrer el area de incisión.

Algunas áreas del cuerpo se lavan de forma particular entre estas tenemos:

- Superficie plana: se siguen los pasos ya descritos anteriormente y con una gasa estéril remover el ombligo los restos de piel muerto o detritos, si existe una colostomia se coloca encima de esta una gasa jabonosa y se deja el lavado para lo último.
- Vagina: se comienza trabajando a unos centímetros de la vulva, se extiende desde afuera incluyendo músculos y abdomen, luego comenzar desde la parte superior de la vulva.
- Miembros superiores e inferiores: se comienza el lavado desde el sitio más elevado y no en el lugar de la incisión.
- Ojos: se realiza desde la comisura interna del ojo hacia la externa con isodene solución.
- Oído: el oído del lado afectado debe ser ocluido con algodón para evitar la entrada de solución en su interior,



INSTRUCTIVO LAVADO QUIRURGICO AREA OPERATORIA

CIE-IN-006

PAGINA:

1

VERSION No: 1

limpiar los pliegues de la oreja con un aplicador untado de isodine espuma, el area circundantes es lavada de manera usual con gasa e isodine espuma.

- Cara: en la cara encontramos varias áreas sucias como son la boca, la nariz y la línea de implantación pilosa; se prepara trabajando desde el centro a la periferia dejando a lo último la región de la incisión.

En caso de cirugías de urgencias en donde la necesidad de realizar la cirugía excede la necesidad del lavado quirúrgico como las cesáreas, aneurisma y las hemorragias traumáticas se utiliza únicamente isodine solución.